



Client-Konfiguration für OPTIGEM Win-Finanz/Adress-Manager

Die Client-Konfiguration des OPTIGEM Start-Programms stellt eine komfortable Funktion zur Anpassung von lokal konfigurierten Einstellungen dar. Neben der Änderung des Pfades zum Datenverzeichnis und der erneuten Erstellung von Programm-Verknüpfungen wird insbesondere die **Umstellung der genutzten Access-Version** enorm vereinfacht.

Mindestversion

Das hier beschriebene Verfahren ist seit der **Version 7.0.0** im Programm OPTIGEM Start-Programm enthalten. (Die allgemeine Möglichkeit für die Client-Konfiguration existiert bereits im OPTIGEM Start-Programm seit Version 6.4.0.)

Voraussetzungen

Die Client-Konfiguration des OPTIGEM Start-Programms ist nur mit Hilfe des OPTIGEM-Benutzers **Admin** erreichbar. Außerdem werden für Anpassungen der clientspezifisch konfigurierten Einstellungen fast immer **lokale Administrator-Berechtigungen** eines Windows-Benutzerkontos vom Betriebssystem angefordert. Es ist daher sicherzustellen, dass eine solche Authentifizierung möglich ist, d.h. dass das **Windows-Administratorkennwort** zur Verfügung steht.

OPTIGEM Start-Programm ausführen

Um das Programm zu starten, gibt es mehrere Möglichkeiten:

1. OPTIGEM Start im Startmenü

Im Windows-Startmenü sollte sich per **Sucheingabe** 'Start' oder via **Alle Apps > OPTIGEM-Software** die Verknüpfung zum Programm **OPTIGEM Start** finden lassen.

2. og-starter.exe im Programmverzeichnis

Die og-starter.exe entspricht dem OPTIGEM Start-Programm. Diese ist im **Programmverzeichnis** zu finden, üblicherweise unter **C:\OPTIGEM**. Alternativ können Sie den Pfad aus einer gestarteten OPTIGEM Win-Finanz bzw. OPTIGEM Adress-Manager auslesen, in dem Sie von der Hauptmaske aus via Menü **? > Statistik- und Kontrolldaten** auf dem Register **Interne Kontrolldaten** zum Eintrag **Programmverzeichnis** navigieren.

3. og-starter.exe aus der Verknüpfung OPTIGEM Win-Finanz bzw. OPTIGEM Adress-Manager

Auch aus den **Eigenschaften** der **Verknüpfung** kann der Pfad zum OPTIGEM Start-Programm ermittelt werden. In dieser Ansicht finden Sie die gesuchte Pfadangabe unter der Einstellung **Ausführen** oder als direkten Aufrufpfad der og-starter.exe in der Einstellung **Ziel**.





OPTIGEM Start - Anmeldung

Für die Client-Konfiguration ist es erforderlich, dass Sie sich als OPTIGEM-Benutzer **admin** (auch: Admin oder Administrator) anmelden.

OPTIGEM Start

 **OPTIGEM Start**

Bitte geben Sie Ihre Anmeldeinformationen an.

Benutzer:

Kennwort:

© OPTIGEM GmbH, Dortmund og-starter 7.0.0.20013 x86

OPTIGEM Start – Verwaltungstools

Bei den Verwaltungstools klicken Sie in der Mitte rechts auf den Eintrag [Client-Konfiguration](#)

2

OPTIGEM Start

 **OPTIGEM Start**

Welches Programm möchten Sie starten?

 Win-Finanz  Adress-Manager

Verwaltungstools: [Service-Tool](#) [Service-Tool-Update](#) [Client-Konfiguration](#)
[Fernwartungszugang](#) [FileTransfer](#)


© OPTIGEM GmbH, Dortmund og-starter 7.0.0.20013 x86





OPTIGEM Start – Client-Konfiguration

Folgen Sie dem Assistenten.



Unter anderem können Sie hier die Einstellung für das **Datenverzeichnis** ...





und die Startmenü-**Verknüpfungen** verwalten.

Normalerweise müssen Sie hier keinerlei Änderungen vornehmen. Überspringen Sie daher diese Schritte mit **Weiter**.

The screenshot shows the 'Verknüpfungen' (Links) configuration window. The title bar reads 'OPTIGEM Client-Konfiguration'. The main heading is 'Verknüpfungen'. Below it, the text says 'Geben Sie an, welche Verknüpfungen Sie erstellen möchten.' (Specify which links you want to create). There are two checked checkboxes: 'Verknüpfungen erstellen' (Create links) and 'Hauptprogramme (Win-Finanz, Adress-Manager)' (Main programs). Below these, there is another checked checkbox: 'Verwaltungsprogramme (Service-Tool, Service-Tool-Update)' (Management programs). A dropdown menu labeled 'Verknüpfungen erstellen für:' (Create links for:) is set to 'alle Benutzer auf ...' (all users on ...). There is an unchecked checkbox 'Windows-Benutzer vorschlagen' (Suggest Windows users). At the bottom, there are three buttons: 'Beenden' (End), 'Zurück' (Back), and 'Weiter' (Next). The footer contains the copyright notice '© OPTIGEM GmbH, Dortmund' and the version 'og-starter 7.0.0.20013 x86'.

OPTIGEM Start – Microsoft Access-Version

Bei der Auswahl der Microsoft Access-Version können Sie die momentan genutzte **Access-Version** auf eine andere umstellen.

4

The screenshot shows the 'Microsoft Access-Version' configuration window. The title bar reads 'OPTIGEM Client-Konfiguration'. The main heading is 'Microsoft Access-Version'. Below it, a dropdown menu is set to 'Microsoft Access 2010 32 Bit (globale Vorgabe, installiert)'. The text below the dropdown says 'Wählen Sie die zu verwendende Access-Version aus.' (Select the Access version to use). There is an unchecked checkbox 'Registrierungseinträge und Systemdateien reparieren (erfordert Administrator-Rechte)' (Repair registry entries and system files (requires administrator rights)). Below this, there is a green checkmark icon and the text 'Microsoft Access 2010 ist installiert.' (Microsoft Access 2010 is installed). At the bottom, there are three buttons: 'Beenden' (End), 'Zurück' (Back), and 'Speichern' (Save). The footer contains the copyright notice '© OPTIGEM GmbH, Dortmund', the version 'Access 14.0 32 Bit lokal konfiguriert', and the version 'og-starter 7.0.0.20013 x86'.






Hierbei zeigt Ihnen das Auswahlfeld an, welche Möglichkeiten zur Verfügung stehen und welche Varianten nicht kompatibel sind. **Kompatibel** sind nur Access-Versionen, deren Bitness mit anderen schon installierten Office-Produkten derselben Version nicht kollidieren.

(installiert): diese Access-Komponente ist auf dem System bereits vorhanden und kann ohne Installation verwendet werden.


(wird installiert): bei Auswahl erfolgt eine Installation.

(nicht kompatibel): diese kann nicht verwendet werden:



5

Die **globale Vorgabe** beschreibt jene Access-Variante, die laut Einstellung im OPTIGEM Datenverzeichnis bevorzugt werden sollte.






OPTIGEM Start – Microsoft Access-Versionen

Wählen Sie die gewünschte Access-Version aus und betätigen **Speichern**.

Evtl. benötigte Installationskomponenten, bei Auswahl von (wird installiert), werden nachgeladen.



Speichern Sie zuletzt die Umsetzung der Einstellungen.

Falls Sie bloß eine **Reparatur** der Bestandsinstallation durchführen wollen, wählen Sie stattdessen die entsprechende Option aus. In beiden Fällen werden sehr wahrscheinlich die **erweiterten Benutzerrechte** Ihres Windows-Betriebssystems angefordert.

6

Nach erfolgreichem Wechsel auf eine andere Bitness wie von 32 auf 64 Bit erscheint die Aufforderung, das Start-Programm neu aufzurufen und sich wieder anzumelden:






OPTIGEM Start – Programmvorbereitung für ein neues Access


Nach einem Wechsel auf ein neues Access sind die Programme wie Win-Finanz oder Adress-Manager in der bisherigen Version zwar noch als Dateien vorhanden, aber für dieses Access nicht mehr relevant. Es müssen daher neue Programme vorbereitet werden.

Treffen Sie unter **Verwaltungstools** die Auswahl [Service-Tool](#):



Führen Sie im Bereich **Installation/Update** den **Schritt 3 (Programme vorbereiten)** aus (bei dem Sie ein CD-Verzeichnis und einen Programmcode angeben müssen):

7





OPTIGEM Start – Anzeige der lokalen Konfiguration

Ab dem nächsten Programmstart wird in der Anmeldemaske die lokal ausgewählte Access-Version angezeigt, sofern diese vom Standard abweicht.

Auf diese Weise können Sie schnell erkennen, welche Variante am Client installiert ist, hier im Beispiel Access 16.0 64 Bit entsprechend 2016/365 in 64 Bit:

The screenshot shows the OPTIGEM Start login interface. At the top, it says 'OPTIGEM Start'. Below the logo, it says 'Bitte geben Sie Ihre Anmeldeinformationen an.' There are two input fields: 'Benutzer:' with the value 'Admin' and 'Kennwort:' which is empty. Below the input fields are two buttons: 'Beenden' and 'Anmelden'. At the bottom, there is a status bar with the following text: '© OPTIGEM GmbH, Dortmund' on the left, 'Access 16.0 64 Bit lokal konfiguriert' in the center (highlighted with a yellow box), and 'og-starter 7.0.0.20013 x64' on the right.

Falls Sie wissen möchten, wie die **globale Vorgabe** geändert werden kann, melden Sie sich bitte unter Angabe Ihrer Kundennummer und eines Terminvorschlags unter der Mailadresse support@optigem.com.